



مرکز صدور گواهی الکترونیکی
میانی بازرگانی

راهنمای نصب گواهی ریشه

مقدمه

یک کاربر در صورتی که بخواهد از گواهی های صادر شده یک مرکز صدور گواهی الکترونیکی استفاده کند، باید گواهی ریشه و گواهی مراکز میانی مربوطه را بر روی دستگاه خود نصب نماید. این راهنما مراحل نصب گواهی مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه کشور را نشان می دهد.


مراحل نصب گواهی ریشه

وقتی روی لینک دریافت گواهی ریشه کلیک کنید، پنجره زیر ظاهر می شود:



شکل ۱

سپس دکمه Open را فشرده تا پنجره زیر را مشاهده نمایید.



شکل ۲


در این پنجره اطلاعات مربوط به مرکز انتشار گواهی و اعتبار آن را مشاهده می کنید. اطلاعات مزبور را با کادر نقطه چین شکل ۲ مقایسه کنید و از یکسان بودن آن مطمئن شوید. حال روی دکمه Install Certificate کلیک کنید.

پنجره زیر ظاهر می شود. بر روی دکمه Next کلیک کنید.



شکل ۳

تمامی گواهی ها در مکانی به نام Certificate Stores قرار می گیرند، در این پنجره گزینه اول را انتخاب کنید تا Certificate Store به طور اتوماتیک و با توجه به نوع Certificate شما انتخاب شود. حال بر روی دکمه Next کلیک کنید.




شکل ۴

در این مرحله پنجره ای مطابق شکل ۵ ظاهر می شود، بر روی دکمه Finish کلیک کنید.



شکل ۵

پنجره ای با عنوان "Security Warning" در مقابل شما ظاهر می شود. عبارات مشخص شده با نقطه چین زرد رنگ بسیار مهم بوده و شما باید آن ها را دقیقاً با این سند تطبیق بدهید و در صورت درست و یکسان بودن آن ها، می توانید دکمه Yes را کلیک نموده، کار را خاتمه دهید.



شکل ۶

چنانچه کار نصب با موفقیت انجام شده باشد، پنجره زیر نمایان می گردد:



شکل ۷